



Procedura di installazione della stampante


1. Predisponete la stampante SENZA accenderla e SENZA collegarla al PC
2. Scaricare il file ASTRATT.exe dall'apposita sezione nella pagina web del prodotto ed eseguirlo.
3. Alla richiesta di estrazione dei file, estraeteli in "C:\ASTRA TT" premendo il tasto Extract




4. Aprite quindi la cartella C:\ASTRA TT\




5. Eseguite il file Start.exe
6. Nella finestra che compare selezionate la seconda opzione "Installa NiceLabel Printer Drivers"




7. Alla richiesta di verifica dell'autore premere "SI"




8. Inizia ora la vera installazione. Nell schermata che si presenta selezionare la prima voce "Installa driver stampante" e cliccare "Avanti"



9. Selezionare "Installazione stampante"



10. Accettare le condizioni selezionando la prima opzione e premere Avanti



11. Selezionare la stampante **Rongta RxxSeries** come indicato in figura e premere Avanti

prninst - Seleziona la stampante

Selezionare la stampante

Selezionare costruttore e modello della stampante da installare.

Seleziona il produttore ed il modello della stampante. Se i driver file sono in una cartella diversa o sul dischetto, clicca su <Cambia posizione>. Se la stampante non è sulla lista, consulta la documentazione della stampante per trovarne una compatibile.

Produttori:

- Rongta

Stampanti:

- Rongta RP2xx Series
- Rongta RP3xx Series
- Rongta RP4xx Series
- Rongta RP5xx Series
- Rongta RP8xx Series

Cambia la posizione...

Uscita Guida < Indietro **Avanti >**

prninst - Seleziona la stampante

Selezionare la stampante

Selezionare costruttore e modello della stampante da installare.

Seleziona il produttore ed il modello della stampante. Se i driver file sono in una cartella diversa o sul dischetto, clicca su <Cambia posizione>. Se la stampante non è sulla lista, consulta la documentazione della stampante per trovarne una compatibile.

Produttori:

- METEOR

Stampanti:

- METEOR ASTRATT
- METEOR ASTRATT 300dpi

Cambia la posizione...

Uscita Guida < Indietro **Avanti >**

12. Accendere e collegare la stampante al PC
13. Selezionare la porta di comunicazione e premere Fine

prninst - Opzioni

Opzioni Stampante

Selezionare porta, nome della stampante e lingua.

Inserisci il nome della stampante e seleziona la porta dove la stampante è connessa. Poi seleziona <Fine> per installare la stampante ed aggiungere l'icona nella cartella delle stampanti.

Versione del driver: 5.1.15.6331

Nome della stampante: METEOR ASTRATT

Porte disponibili:

- COM8:
- Desktop*.pdf
- Documents*.pdf
- FILE:
- IR
- IR
- LPT1:

Aggiungi porta TCP/IP...


Elimina porta...

Voglio usare questa stampante come stampante predefinita di Windows.

Selezionare la lingua: Italiano

Uscita Guida < Indietro **Fine**

14. In caso di avviso di sicurezza di Windows cliccare su "Installa il software del driver"



15. Per installare il programma per la creazione delle etichette ripartire dal punto 6 selezionando "Installa prodotti Nice Label" e seguire le istruzioni a video